

CHECK-LIST DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

1 - Checagem do Material Utilizado



01 → Botijão de sêmen

02 → Descongelador de palhetas

03 → Caixa de isopor com termômetro

04 → Pinça

05 → Papel toalha

06 → Aplicador

07 → Bainhas

08 → Cortador de palhetas

09 → Luvas

10 → Régua para medição do nitrogênio

CHECK-LIST DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

- ✓ Armazenar os materiais utilizados no armário
- ✓ Realizar o procedimento em local com pia e produtos de higiene
- ✓ Utilize camisa sanitária
- ✓ Depois de montado, não expor o aplicador aos raios solares
- ✓ Armazenar o botijão em uma caixa de madeira com cadeado
- ✓ Manter o botijão no local onde os materiais são montados
- ✓ Manter o local limpo
- ✓ Manter a caixa de inseminador organizada
- ✓ Itens da caixa de inseminador:
 - pinça
 - cortador de palhetas
 - caixa de isopor
 - termômetro
 - lâmina
 - tesoura
 - luvas
 - bainhas
 - papel toalha
 - aplicador
- ✓ Pacote de bainhas deve ter uma abertura pequena
- ✓ Aplicador e êmbolo devem estar limpos
- ✓ Anel de travamento
- ✓ Higienização dos materiais de IA com álcool
- ✓ Realizar a limpeza dos materiais ao fim de cada procedimento

CHECK-LIST DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

- ✓ Retirar o sêmen da rack com pinça
- ✓ Não expor ao meio ambiente a caneca e rack durante a retirada do sêmen do botijão
- ✓ Realizar corte reto na palheta com o cortador de palhetas
- ✓ Descongelar o sêmen a 37 graus
- ✓ Tempo de descongelamento: palheta média 30 segundos palheta fina 20 segundos
- ✓ Utilizar de preferência, descongelador de sêmen
- ✓ Descongelar no máximo 3 palhetas por vez (no descongelador), na caixa de isopor com termômetro apenas 1 palheta por vez
- ✓ Quando acabarem as palhetas na parte superior das racks retirar as que se encontram na parte de baixo
- ✓ Medir o nível de nitrogênio 1 vez por semana
- ✓ Nível mínimo para reabastecimento do botijão 15 cm
- ✓ Cio deve ser observado pelo inseminador ou responsável por trazer os lotes para ordenha
- ✓ Observar o cio no mínimo duas vezes por dia
- ✓ Observar aceitação de monta.
- ✓ Colocar o sêmen após o final da cérvix.

